

★ eduroam という無線 LAN サービスを利用して学内ネットワークやインターネットに接続できます。

## ■ ユーザ認証

・無線 LAN のアクセスポイントに接続するにはユーザ認証が必要です。

ユーザ ID	サブ ID@student.tohoku.ac.jp
パスワード	サブ ID パスワード

## ■ 「サブ ID」「サブ ID パスワード」の設定方法

・「サブ ID」「サブ ID パスワード」は、「東北大学統合電子認証システム」から、自分で任意に設定します。

① 東北大学ポータルサイトにログインし、「東北大学統合認証システム」メニューを選択

<https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet>



② 「サブ ID 登録」画面で任意の ID・パスワードを登録する

※サブ ID の設定が反映されるまで 30 分～1 時間程度かかることがあります。

### 【サブ ID】

- ・ 5～10 文字
- ・ ハイフン、アンダーバー、ドット可
- ・ 先頭 1 文字目は英字
- ・ 学籍番号の形式は不可
- ・ 東北大 ID の形式は不可
- ・ 既に他の人が登録したサブ ID は不可(早い者勝ち)
- ・ 1 年間に3回まで変更可

### 【サブ ID パスワード】

- ・ 8～16 文字
- ・ 英字と数字を最低 1 文字使用
- ・ 先頭 1 文字目は英字
- ・ 記号は 5 文字まで
- ・ , ; : " ¥ の記号は不可
- ・ 同一文字の連続は 5 回まで



サブID	<input type="text"/>	(変更は年度内3回までです)
サブIDパスワード	<input type="password"/>	(パスワードの変更は何度でも可能です)
サブIDパスワード(確認)	<input type="password"/>	
メールアドレス	<input type="text"/>	

サブIDポリシー	
文字数	8文字以上10文字以下
利用可能文字種	半角英数、ハイフン、アンダースコア、ドット
入力条件	先頭1文字目が英字であること。過去に使用されたサブIDや、管理者により禁止された文字列は使用不可

サブIDパスワードポリシー	
文字数	8文字以上16文字以下
利用可能文字種	半角英数、記号
利用不可文字種	スペース、全角文字
利用不可文字	(カンマ)；(セミコロン)；(ダブルクォート)；(リックスラッシュ)；(コロンの)
使用禁止属性値	東北大ID、サブID、メールアドレス
入力条件	半角英数字を最低1文字含むこと

・編集をとりやめたい場合は、左メニューから Top または ログアウト を押してください。  
・このまま処理を進める場合は、SAVE ボタンを押してください。

## ■ パソコンの設定方法

## 【接続に必要な情報】

SSID	eduroam
認証	eduroam 方式 (IEEE802.1X)
セキュリティの種類	WPA2 エンタープライズ
暗号化の種類	AES
認証方式	PEAP / MSCHAPv2

## 【設定方法】

パソコンの機種や OS によって異なりますので、以下のサイトにあるマニュアルを参照してください。

- データ駆動科学・AI 教育研究センター： 教育系情報システムオンラインガイド > キャンパス無線 LAN > 操作ガイド

[http://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/WLAN/index\\_wlan.html#guide](http://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/WLAN/index_wlan.html#guide)

※Windows 10 / MacOS / iOS / android

## ■ 接続する (Windows 10 の 画面例) Android 等スマートフォンの場合は Wi-Fi 設定から「eduroam」を選択


### ① タスクバーのネットワークのアイコンをクリック



### ② eduroam に接続する



### ③ 認証画面に「サブ ID@student.tohoku.ac.jp」「サブ ID パスワード」を入力する



ユーザ名	サブ ID@student.tohoku.ac.jp
パスワード	サブ ID パスワード

## ■ 問い合わせ先

[本館] レファレンスデスク (平日 8:30~17:00)

TEL: 022-795-5935

Mail: ref@grp.tohoku.ac.jp