

パソコン 無線 LAN 工学分館で無線 LAN を利用する 【学生編】

★ eduroam という無線 LAN サービスを利用して学内ネットワークやインターネットに接続できます。

■ ユーザ認証

・無線 LAN のアクセスポイントに接続するにはユーザ認証が必要です。

ユーザ ID	サブ ID@student.tohoku.ac.jp
パスワード	サブ ID パスワード

“@student.tohoku.ac.jp”も忘れずに
入力してください！

■ 「サブ ID」「サブ ID パスワード」の設定方法

・「サブ ID」「サブ ID パスワード」は、「東北大学統合電子認証システム」にログインして、自分で任意に設定します。

① 東北大学統合認証システム にログインする

<https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet>



② 「サブ ID 登録」画面で任意の ID・パスワードを登録する

【サブ ID】

- ・ 5～10 文字
- ・ ハイフン、アンダーバー、ドット可
- ・ 先頭 1 文字目は英字
- ・ 学籍番号の形式は不可
- ・ 東北大 ID の形式は不可
- ・ 既に他の人が登録したサブ ID は不可(早い者勝ち)
- ・ 1 年間に3回まで変更可



【サブ ID パスワード】

- ・ 8～16 文字
- ・ 英字と数字を最低 1 文字使用
- ・ 先頭 1 文字目は英字
- ・ 記号は 5 文字まで
- ・ , ; : ” ¥ の記号は不可
- ・ 同一文字の連続は 5 回まで

文字数	6文字以上10文字以下
利用可能文字種	半角英数、ハイフン、アンダースコア、ドット
入力条件	先頭1文字目が英字であること。過去に使用されたサブIDや、管理者により禁止された文字列は使用不可

文字数	6文字以上16文字以下
利用可能文字種	半角英数、記号
利用不可文字種	スペース、全角文字
利用不可文字	(カンマ) (セミコロン) (ダブルクォート) ¥ (バックslash) (コロンの)
使用禁止属性値	東北大ID、サブID、メールアドレス
入力条件	半角英数字を最低1文字含むこと

・編集をとりやめたい場合は、左メニューから Top または ログアウト を押してください。
・このまま処理を進める場合は、SAVE ボタンを押してください。

■ パソコンの設定方法

【接続に必要な情報】

SSID	eduroam
認証	eduroam 方式 (IEEE802.1X)
セキュリティの種類	WPA2 エンタープライズ
暗号化の種類	AES
認証方式	PEAP / MSCHAPv2

【設定方法】

パソコンの機種や OS によって異なりますので、以下のサイトにあるマニュアルを参照してください。

○ 教育情報基盤センター： キャンパス無線 LAN サービス > 操作ガイド

http://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/WLAN/index_wlan.html#guide

※Windows 8 / Windows 7 / MacOS / iOS / android

■ 接続する (Windows 7 の 画面例)


① タスクバーのネットワークのアイコンをクリック



② eduroam に接続する



③ 認証画面に「サブ ID@student.tohoku.ac.jp」「サブ ID パスワード」を入力する



■ 問い合わせ先

・工学研究科・工学部 情報広報室
TEL: 022-795-5898
E-mail: eng-pr@eng.tohoku.ac.jp